Liste des commandes IRC

Vous pouvez taper ces commandes dans n'importe quelle fenêtre de mIRC (status, canal, privé,...).
Certaines envoie leur "réponse" dans la fenêtre "status" seulement.
(vous devriez imprimer cette page, capitale, surtout si vous voulez faire vos propres scripts)

Retour sommaire

notations :
{paramètres obligatoires}
[paramètres optionnels]
sans oublier les "/" et "#".
| signifie "ou"

/ rappelle la dernière ligne entrée dans la fenêtre active.
/! rappelle la dernière ligne entrée (toutes fenêtres)
/action {texte d'action} envoie le texte d'action spécifié dans la fenêtre active (canal ou privée)
/add [-apuce] {nomdefichier.ini} charge des **a**liases, **p**opups, **u**sers, **c**ommands et **e**vents.
/ame {texte d'action} envoie le texte d'action spécifié à tous les canaux où vous êtes.
/amsg {texte} envoie le message normal spécifié à tous les canaux où vous êtes.
/auser {niveau} {nick|addresse} ajoute un utilisateur avec le niveau spécifié à vos "remote users" (utilisateurs distants)
/auto [on|off|nickname|addresse] met l'autoOP on ou off pour le nick spécifié (sur les canaux où vous êtes OP ce nick sera automatiquement OPé (ou non) à son arrivée)
/away {away message} indique que vous n'êtes pas disponible pour le chat (away) et la raison. Cette info apparait alors pour tous dans votre whois.
/away Vous êtes de retour (plus marqué "away")
/ban [#channel] {nickname} Banni le nick du canal actif (ou du canal indiqué)
/beep {nombre} {intervalle} envoie le nombre de beep donné avec l'intervalle en secondes.
/channel ouvre la fenêtre de propriétés du canal où la commande est tapée
/clear efface le contenu de la fenêtre active
/clearall efface le contenu de toutes les fenêtres ouvertes.
/ctcp {nick} {ping|finger|version|time|userinfo|clientinfo} execute la requête CTCP indiquée
/closemsg {nick} ferme la fenêtre privée avec le nick donné.
/commands [on|off] marche/arrêt de la section Tools/Remote/Commands (/commands seule pour savoir si elle est on ou off)
/creq [ask | auto | ignore] choisi votre mode "On Chat request" dans "DCC/Options". (vous demander,accepter ou ignorer automatiquement les demandes de chat)
/dcc send {nick} {file1} {file2} {file3} ... {fileN} envoie les fichiers indiqués au nick (chemin complet des fichiers c:\.....)
/dcc chat {nick} Envoie une demande de chat au nick
/dde [-r] {service} {topic} {item} [data] autorise le contrôle DDE entre mIRC et d'autres applications
/ddeserver [on [nomdeservice | off] marche/arrêt du service DDE (éventuellement avec son nom)
/describe {#canal} {texte d''action} Enoie le texte d'action spécifié dans le canal.
/disable {#nomdegroupe} Désactive un groupe de commandes ou d'evenements (events)
/disconnect Déconnection
/dlevel {niveau} change le niveau par défaut de votre liste d'users
/dns {nickname | IP address | IP name} Trouve l'adresse IP d'un nick
/echo [nick|#canal|status] {texte} Envoie un texte uniquement à vous même à l'endroit et à la couleur indiqués.
/enable {#nomdegroupe} Active un groupe de commandes ou d'evenements (events)
/events [on|off] Marche arrêt de la section "events"
/exit ferme mirc
/finger envoie un finger
/flood [{nombredelignes} {secondes} {tempsdepause}] défini la protection contre le flood
/flush [niveau] supprime tous les nicks du remote users qui ne sont pas actuellement sur vos canaux.
/font ouvre la fenêtre de selection des polices de caractères
/fsend [on|off] marche/arrêt de l'envoi rapide "fast sent"
/fserve {nick} {maxgets} {répertoire} [fichier texte de bienvenue] ouvre un serveur de fichier au nick dans le répertoire indiqué sur votre disque
/groups [-e|d] montre tous les groupes de la section remote (**e**nabled ou **d**isabled)
/guser {niveau} {nick} [type] ajoute l'utilisateur à l'user list avec le niveau donné et le type d'adresse
/help {motclé} recherche dans l'aide de mIRC.
/ignore [on|off|nick|addresse] Marche/arret de l'ingnore pour le nick (ou son adresse) donné. Les nicks ignorés ne peuvent pas vous écrire.
/invite {nick} {#canal} inviter quelqu'un sur un canal
/join {#canal} Joindre un canal
/kick {#canal} {nick} Ejecte le nick du canal
/list [chaine] [-min #] [-max #] liste des canaux (éventuellement filtrées avec les paramètres indiqués)
/load {-apuce} {nomdefichier.ini} Charge Aliases, Popups ou Remote dans mIRC.
/log [on|off] marche arret de l'enregistrment automatique de la fenêtre active
/me {texte d'action} Envoie le texte d'action à la fenêtre active (canal ou privé)
/mode {#canal|nick} [[+|-]mode [parameters]] change les modes du canal(privé, limite,...) ou d'un utilisateurs (OP,voice,...)
/msg {nick} {message} envoie un message privé au nick sans ouvrir de fenêtre chez vous

/names {#canal} montre tous les nick du canal
/nick {nouveau nick} changer de nick
/notice {nick} {message} envoie un message "notice" au nick
/notify [on|off|nick] ajoute ou enlène un nick de votre notify liste (ou marche arrêt du notify)
/onotice [#canal] {message} envoie un messagenotice à tous les OPs du canal.
/omsg [#canal] {message} envoie un message à tous les OPs du canal.
/part {#canal} quitter le canal
/partall quitter tous les canaux.
/ping {addresse serveur} ping un serveur (pas un nick)
/play [-cpqmrlt] [canal/nick] {nomfichier.txt} [delai entre chaque ligne en secondes] Envoie le contenu d'un fichier texte à un canal ou en privé.
/pop {delai} [#canal] {nick} pour OPer avec un délai
/query {nick} {message} ouvre une fenêtre de dialogue (avec envoi d'un premier message)
/quit [raison] déconnexion
/raw {commande raw} envoie une commande RAW au serveur
/remote [on|off] montre le status des commandes remotes ou les place en marche/arret
/rlevel {niveau d'accès} enlève de la liste d'utilisateur distant tous les users d'un niveau donné
/run {c:\chemin\programme.exe} [paramètres] Execute un programme éventuellement avec des paramètres.
/ruser {nick[!]|address} [type] enlève un utilisateur de votre "remote users list".
/save [-apuce] {nomdefichier.ini} enregistre la section remote dans un fichier ini.
/say {text} parler dans la fenêtre active
/server [adresse du serveur] [port] [password]] Connexion au serveur
/sound [nick|#canal] {nomdefichier.wav} {texte d'action} joue le son en privé ou dans un canal (à l'autre bout on ne l'entend que si on a le même fichier) et envoie le texte d'action.
/sreq [ask | auto | ignore] choisi votre mode "On send request" dans "DCC/Options". (vous demander,accepter ou ignorer automatiquement les envois de fichiers)
/time renvoie l'heure du serveur
/timer[N] {répétitions} {intervalle en secondes} {commande Active un chrono.
/timestamp [on | off] affichage ou non de l'heure devant tous les messages (dans les canaux et privés)
/topic {#canal} {nouveautopic} Change le topic du canal
/ulist {niveau} liste tous les utilisateurs de votre "users list" avec le niveau indiqué
/url [-d] ouvre l'url indiquée dans votre navigateur.
/uwho [nick] ouvre la fenêtre d'information du nick spécifié.
/wavplay {c:\path\sound.wav} "joue" le fichier wav indiqué (chemin complet)
/who {#canal} renvoie la liste des nicks du canal indiqué
/who {*adresse*} montre tous les connectés de l'IRC avec une adresse correspondante (peut être une partie de l'adresse)
/whois {nick} Envoie les informations sur le nick spécifié (dans la fenêtre status avec mirc sans script)
/whowas {nick} Senvoie le "whois" de quelqu'un qui vient juste de quitter l'IRC
/write [-cidl] {nomdefichier} [texte] écrit le texte indiqué dans le fichier texte choisi.

Retour sommaire